

# Инструкция по подключению и настройке модуля «Диадок» для программы 1С Версия 2.17.0 от 05.04.13 г.

## Содержание

1. Назначение модуля .....	2
2. Совместимость модуля.....	3
3. Аппаратно-программные требования .....	4
4. Порядок подключения и настройки в 1С.....	5

В инструкции приняты следующие обозначения:



— совет, носит рекомендательный характер;



— важное сообщение.

## 1. Назначение модуля

Модуль предназначен для автоматизации процесса обработки электронных документов: документов реализации (ТОРГ-12, Актов выполненных работ) и счетов-фактур (ЭСФ), полученных или выставленных в электронном виде. Работать в модуле «Диадок» возможно с помощью логина и пароля или сертификата.

Модуль позволяет выполнять следующие операции:

- создание и отправка исходящих электронных документов на основании документов 1С: «Счет-фактура исходящий», «Реализация товаров и услуг», «Возврат товаров поставщику», «Счета на оплату» (стандартного 1С или любого своего), счета на основании документа «Заказ покупателю», в том числе в определенное подразделение;
- создание и передача на подпись документов;
- отправка и получение электронных корректировочных и исправленных счетов-фактур, в том числе в определенное подразделение;
- отправка любых неформализованных документов с компьютера;
- просмотр списка отправленных и полученных электронных документов;
- перемещение документов между подразделениями;
- согласование накладных (ТОРГ-12, Акт);
- проверка правильности проведения в учете электронных документов;
- формирование связей между электронными документами: ТОРГ-12, Актов выполненных работ и ЭСФ;
- автоматическое формирование квитанций в соответствии с регламентом выставления электронных счетов-фактур;
- создание на основании электронных документов, полученных из Диодока, документов в 1С: «Счет фактура входящий», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров и услуг», «Поступление НМА», «Поступление доп. расходов», а также перенос фактурной части накладной и акта из полученного документа в документ 1С;
- перевыставления документов и удаление документов;
- сохранение входящих и отправленных документов на свой компьютер.

Модуль позволяет вести работу в распределенных базах в 1С. Для этого следует запустить модуль сначала в головной (центральной) базе, а затем можно работать с модулем в периферийных базах (подразделениях, филиалах).



*При работе в модуле «Диадок» сотрудникам доступны только те действия, на которые у них настроены права в веб-версии «Диодока» и в настройках 1С (пункт меню в 1С **Сервис / Управление пользователями и доступом / Список пользователей**).*

## 2. Совместимость модуля

Модуль может использоваться на платформе 1С 8.2.11 и более поздних версий.

Модуль может использоваться для следующих конфигураций:

- «Бухгалтерия Предприятия. Редакция 2.0»;
- «Бухгалтерия Предприятия 2.0 КОРП»;
- «Управление Производственным предприятием 1.3»;
- «Комплексная Автоматизация 1.1»;
- «Управление торговлей 10.2»;
- «Управление торговлей 10.3»;
- «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ред. 4.1, ред. 5».

Для того чтобы узнать, какая платформа и конфигурация используется, выберите пункт меню **Справка / О программе**, находясь в программе 1С.

В первой строчке указана технологическая платформа (например, «1С:Предприятие 7.7.» или «1С:Предприятие 8.2»). Ниже в разделе **Конфигурация** указано наименование конфигурации (рис. 1).




Рис. 1. Платформа и конфигурация программы

### 3. Аппаратно-программные требования

Для работы модуля требуется:


- Одна из операционных систем компании Microsoft:
  - Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) и выше;
  - Windows Server 2003 с пакетом обновления 1 (SP1) и выше;
  - Windows Vista с пакетом обновления 1 (SP1) и выше;
  - Windows 7;
  - Windows 2008 (в том числе R2).
- Интернет-браузер Internet Explorer версии не ниже 6.0.
- Средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP версии 2.0 и выше.
- Сертификат электронно-цифровой подписи на лицо, уполномоченное подписывать электронные документы.
- Подключиться к ДИАДОК, к ящику ДИАДОК с авторизацией по полученному сертификату ЭЦП.
- Подключение к сети Интернет по выделенному каналу либо по коммутируемым линиям связи с использованием модема (рекомендуемая скорость подключения не менее 0,5 Мбит/сек).
- Должен быть открыт доступ к адресам вида *https://\*.kontur.ru*. (за помощью обращайтесь к системному администратору).
- Должен быть открыт доступ по 80 и 443 порту на сервер Оператора \*.kontur.ru (за помощью обращайтесь к системному администратору).
- Процессор с тактовой частотой не менее 400 МГц, оперативная память не менее 128 Мбайт.
- Свободное дисковое пространство не менее 200 Мбайт.
- Наличие USB-порта. Для подключение Рутокена или Рутокена Лайт.



*Если на одном компьютере планируется использовать систему «Диадок» и программы, которые используют средства криптографической защиты информации (например, Клиент-Банк, Интернет-Банк), убедитесь, что они используют одну и ту же версию СКЗИ «КриптоПро CSP». Использование разных криптографических средств на одном компьютере может привести к неработоспособности программ и системы.*

## 4. Порядок подключения и настройки в 1С

Для подключения и настройки модуля в 1С выполните следующее:

1. Сохраните себе на компьютер файл обработки «Диадок», перейдя по ссылке <http://www.diadoc.ru/integrations/1c>, нажав на кнопку **Скачать модуль «Диадок»** и выбрав **Последняя версия для 1С.8.2**.
2. Включите обработку «Диадок» в базу данных. Для этого:
  - а. Выберите пункт меню **Сервис / Дополнительные отчеты и обработки / Дополнительные внешние обработки**.
  - б. В открывшемся окне нажмите **Добавить**.
  - в. В окне **Регистрация внешней обработки** нажмите на значок  (рис. 2).




Рис.2. Создание новой обработки

- г. В открывшемся окне выберите сохраненную обработку «Диадок» на компьютере и нажмите **Открыть**.
  - д. Нажмите **ОК**.
3. Обработка добавлена. Откройте ее, дважды нажав на ней (рис. 3).




Рис. 3. Список обработок

4. При первом запуске обработке откроется форма, в которой:


а. Укажите:

- для входа по логину и паролю – **Электронную почту** и **Пароль** и нажмите **Войти в систему** (рис. 4);



Рис. 4. Окно входа по логину и паролю

- для входа с сертификатом – нажмите на ссылку **Войти по сертификату**, выберите сертификат для входа нажмите **Войти в систему** (рис. 5).



Наименование	Дата выдачи	Срок действия	Организация
Замараева Татьяна Александр...	24.11.2011	24.11.2012	ЗАО ПФ СКБ ...
Сомов Александр Леонидович	30.10.2009	02.09.2013	СКБ Контур

Рис. 5. Окно входа по сертификату

После чего будет сформирован список организаций, учет по которым ведется в базе 1С, и у которых есть почтовые ящики в системе «Диадок».

- б. Укажите организации, филиалы, от имени которых можно отправлять документы и которые работают с Диадок. Для этого установите в их строке флажок (рис. 6).





Рис. 6. Выбор организаций, работающих в «Диадок»

в. Нажмите **Добавить**.

Если в дальнейшем необходимо будет отредактировать этот список:



- Для добавления ящиков выберите в обработке «Диадок» вкладку **Настройки / Список ящиков Диадока** и нажмите на значок (подробнее см. инструкцию по работе с модулем Диадок для 1С раздел «Добавление своих организаций, подразделений»).



- Для входа в Диадок с другим сертификатом или по логину и паролю:

- Нажмите на ссылку **Выход** в правом верхнем углу окна.
- Выберите сертификат или укажите логин и пароль и нажмите на кнопку **Войти в систему**.

- Для добавления контрагентов выберите вкладку **Контрагенты / Активные** и нажмите на значок (подробнее см. инструкцию по работе с модулем Диадок для 1С раздел «Работа с контрагентами»).

